

## GitLab/Docker ふたたび

<https://www.wasamon.net/miyo/index.cgi?page=Diary%2F2022%2D10%2D8>

で Docker を使って GitLab のセットアップをしていたのだけど、  
パスワードを忘れてしまったので、

```
docker-compose exec gitlab /bin/bash
```

でログインして、

```
gitlab-rake "gitlab:password:reset[ ユーザ名 ]"
```

と、再度セットアップ。管理者ならユーザ名は root。

なお、ホスト再起動時に Docker な GitLab が自動的に起動してくるのは、  
docker-compose.yaml で、

```
restart: always
```

としているから。

また、同じ docker-compose.yaml を使って別の環境で  
docker compose コマンドで実行しようとしたら、

```
(root) Additional property gitlab is not allowed
```

とおこられてしまった。

<https://docs.gitlab.com/ee/install/docker.html> を参考に

```
version: '3.6'
services:
  web:
    container_name: gitlab01
    image: 'gitlab/gitlab-ce:latest'
    restart: always
    hostname: 'localhost'
    environment:
      GITLAB_OMNIBUS_CONFIG: |
        external_url 'http://<IP アドレス>:12000'
        gitlab_rails['time_zone'] = 'Asia/Tokyo'
    ports:
      - '12000:12000'
      - '12222:22'
    volumes:
      - '/data/GitLab/data/config:/etc/gitlab'
      - '/data/GitLab/data/logs:/var/log/gitlab'
      - '/data/GitLab/data/data:/var/opt/gitlab'
    shm_size: '256m'
```

と変更。